



1) Para acceder al Centro de Redes y Recursos Compartidos acceda primero al menu “Ejecutar” presionando en forma simultánea la Tecla **Windows**  + la tecla “R”




2) En el Cuadro de Diálogo “Abrir” ejecute el siguiente comando:


```
control.exe /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter
```




3) Posterior a esto se abra el panel del centro de redes y recursos compartidos en el cual deberá hacer click en “Configurar una nueva conexión o red”



#### 4) Seleccionar: “Conectarse a un área de Trabajo”



#### 5) Seleccionar Usar Mi conexión a internet (VPN) :



6) Rellenar los cuadros de dialogo con los siguientes datos:

**Dirección de internet:** vpn.fi.uner.edu.ar

**Nombre de Destino:** VPN FIUNER

Luego Hacer Click en Crear

Conectarse a un área de trabajo

Escriba la dirección de Internet a la que se conectará

El administrador de red puede darle esta dirección.

Dirección de Internet:

Nombre de destino:

Usar una tarjeta inteligente

Recordar mis credenciales

Permitir que otras personas usen esta conexión  
Esta opción permite el uso de esta conexión para cualquier persona con acceso a este equipo.


7) Una vez terminada la configuración se abrirá en la derecha de su pantalla un listado de las conexiones disponibles:



Haciendo click en el nombre de la conexión se abrirá otro cuadro de dialogo con el botón "conectar"



8) En el Cuadro de Autenticación configure los datos de usuario y contraseña provistos por el administrador de la fiuner



9) Haciendo Click en Aceptar y luego de esperar unos segundos que se realice la verificación de las credenciales de inicio de sesión se establecerá la conexión:

← Redes

⋮ Conectando con vpn.fi.uner.edu.ar

### Autenticación de red



danielw



••••••••



Dominio:

Aceptar

Cancelar


← Redes

VPN FIUNER



⋮ Conectando con vpn.fi.uner.edu.ar

Cancelar



Si la conexión ha sido exitosa puede comprobarlo ingresando a la página <http://www.speedtest.net>, en la cual en la parte inferior de su pantalla debería ver como ip la dirección 200.61.251.66 correspondiente a la Facultad de Ingeniería de la UNER

